

# Kasutajahaldus

**Taust:**

Süsteemis on realiseeritud administraatori menüüs "Kasutajate halduse" vaade. Hanke väliselt realiseeritakse SAP-i liides kasutaja andmete impordiks.

Täiendavalt vaja realiseerida vastutaja andmete ADR-is kuvamisega seonduv.

Vastutuse üleandmise funktsionaalsus võimaldab DORIS-es tagada töö järjepidevuse olukordades, kus kasutaja:

- vahetab ametikohta,
- lahkub asutusest.

Funktsionaalsuse eesmärk on vältida olukorda, kus dokumendid, tööülesanded või töövood jäävad „omanikuta” ning menetlused peatuvad.

Samuti võimaldab vastutuse üleandmine tagada juurdepääsupiiranguga dokumentide teavituste/tööülesannete jõudmise aktiivsele kasutajale.

Vastutuse üleandmine peab olema võimalik ka pärast kasutaja töölt lahkumist.

Süsteemil on olemas Soft delete, mille eesmärk on:

Peale kasutajate eemaldamist süsteemist (andmete sünkronisatsiooni käigus), hoitakse x kokkulepitud aeg alles eemaldatud kasutaja andmeid ja selle kasutaja seoseid olemasolevate objektidega süsteemis. Eesmärgiks on vältida, et kasutajate sünkronisatsiooni käigus tekkinud vigade tõttu oleks vaja ekslikult süsteemist eemaldatud kasutajal uuesti süsteemis teha kõik vajalikud seadistused (anda näiteks õigused dokumendipuu). Ehk kui mingil põhjusel peaks kasutajate sünkronisatsiooni käigus tekkima kasvõi olukord, kus andmeid ei saada kätte ning kõik kasutajad eemaldatakse süsteemist, siis samal või järgmisel päeval uue sünkronisatsiooniga tekivad kasutajad tagasi ning nende andmed on kõik muutumatul kujul alles (muudetud 21.05.2026 käskkirjaga).

## Vastutuse üleandmise ärinõuded süsteemile

Nr	Etapp	Märksõna	Ärinõue süsteemile
Administraatori menüü- dokumendihalduri, administraatori tegevused			
1	Põhitoode	Kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutaja andmete ADR-is kuvamine	<p>Impordib SAP-ist info, mis võimaldab kasutaja "Vastutaja" info kuvamise piiramist ADR-is. Hanke väliselt realiseeritakse SAP-i liides.</p> <p>Täiendavalt on vaja realiseerida andmeväli "Kasutaja andmed" vaatel:</p> <p>märkeruut: "Vastutaja andmed peidetud ADR-is"</p> <p>Kui märkeruut on väärtustatud, kuvab süsteem ADR-is "Vastutaja" andmevälja väärtuse "Vastutaja andmed ei ole avalikustatavad".</p> <p>Täpsustub detailses analüüsis.</p>
2	Põhitoode	<del>Kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutuse üleandmine</del>	<p><del>Navigatsioon: menüü "Administraator" - menüü "Kasutajate haldus" - ühe kasutaja muutmise vaade - vaheleht "Vastutuse üleandmine".</del></p> <p><del>Võimaldab dokumendihalduril, administraatoril vaadata vahelehte "Vastutuse üleandmine".</del></p> <p><del>(Lehel sisalduva info koosseis on sama, mis menüü "Minu seaded" - vahelehel "Vastutuse üleandmine" (kasutaja enda vaates)-)</del></p> <p>(muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
2	Põhitoode	Kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutajate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutuse üleandmine, e elseadistatud töövoogude nimekiri	<p>Täiendavalt on menüü "Administraator" - menüü "Kasutajate haldus" - ühe kasutaja muutmise vaade - vaheleht "Vastutuse üleandmine" loetelu eelseadistatud töövoogudest, kus kasutaja on nimeliselt või grupiga määratud täitjaks.</p> <p>Eelseadistatud töövoogude loetelu: eelseadistatud (lingitud) töövoog.</p>
3	Põhitoode	Kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutuse üleandmine, dokumendipuu tasandi vastutus	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja vastutusel olevaid dokumendipuu tasandeid sari, toimik, asjatoimik.</p> <p>Dokumendipuu tasandite loend: dokumendipuu tasandi pealkiri, viit.</p>

4	Põhitoode	Kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutuse üleandmine	<p>Navigatsioon: menüü "Administraator" - menüü "Kasutajate haldus" - ühe kasutaja muutmise vaade - vaheleht "Vastutuse üleandmine"</p> <p>Võimaldab dokumendihalduril, administraatoril anda aktiivse ja töölt lahkunud kasutaja eest üle vastutus vahelehel "Vastutuse üleandmine".</p> <p>(Lehel sisalduva info koosseis on sama, mis menüü "Minu seaded" - vahelehel "Vastutuse üleandmine" (kasutaja enda vaates).)</p> <p>(Muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
5	Põhitoode	Kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutuse üleandmine, tööülesannete eemaldamine	<p>Võimaldab administraatoril kasutajakaardilt katkestada kasutajale edastatud tööülesandeid (sh mitu korraga).</p> <p>Tööülesande eemaldamisel peab administraator lisama põhjuse.</p> <p>Põhjuse salvestub eemaldatud tööülesande töövoos logis.</p> <p>Eemaldatud ülesannet kuvatakse töövoos staatusega "katkestatud".</p> <p>Nt teadmiseks edastatud dokumendid, nt dokumendid, mille kooskõlastamise vastutust ei anta teisele kasutajale üle.</p> <p>(Muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>
<b>"Minu seaded" menüü- kasutaja tegevused</b>			
Realiseeritakse hanke väliselt navigatsioonis menüüpunkt "Minu seaded" ja vaheleht "Eemalolekud".			
6	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine	<p>Navigatsioon: "Minu seaded" - vaheleht "Vastutuse üleandmine".</p>
7	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, tööülesanded	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja staatuses "uus", "töös", "peatatud" tööülesannete loetelu, võimaldab vastutuse üle anda/määrata ülesannetele uue täitja.</p> <p>Tööülesannete loend: tööülesande tüüp, dokumendi pealkiri (lingitud), dokumendiliik, tähtaeg.</p> <p>Dokumendil, mille vastutus üle antakse, asendub töövoos antud ülesande "Täitja" (teised töövoos või antud tööülesande tingimused ei muutu).</p>
8	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, vastutusel töös dokumendid	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja vastutusel olevaid staatuses "töös" dokumente, võimaldab vastutuse üle anda/määrata uue vastutaja.</p> <p>Vastutusel töös dokumentide loendi andmeväljad: dokumendi reg nr, dokumendi kuupäev, dokumendi pealkiri (lingitud), adressaat/saatja, dokumendiliik.</p> <p>Dokumendil, mille vastutus üle antakse, asenduvad andmeväljade grupi "Vastutaja" andmed kasutaja andmetega, kellele dokument üle anti (teised dokumendi andmeväljad ei muutu).</p>
9	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, vastutusel töövood	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja vastutusel olevaid staatuses "töös", "peatatud" töövoo, võimaldab vastutuse üle anda/määrata uue vastutaja.</p> <p>Vastutusel töövoo loend: dokumendi reg nr, dokumendi kuupäev, dokumendi pealkiri (lingitud), adressaat/saatja, dokumendiliik.</p> <p>Dokumendil, mille vastutus üle antakse, asendub töövoos "Töövoos vastutaja" (teised töövoos tingimused ei muutu).</p>
10	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, kehtivad lepingud	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja kehtivaid lepinguid (Lepingu andmeväli "Kehtivus" =kehtiv), võimaldab vastutuse anda üle/määrata uue vastutaja.</p> <p>Kehtivate lepingute loend: dokumendi reg nr, dokumendi kuupäev, dokumendi pealkiri (lingitud), Asutus /isik, dokumendiliik.</p> <p>Dokumendil, mille vastutus üle antakse, asenduvad andmeväljade grupi "Vastutaja" andmed kasutaja andmetega, kellele dokument üle anti.</p>
11	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, "AK" jpp vastutus	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel loetelu juurdepääsupiiranguga "AK" dokumentidest (olenemata dokumendi staatusest või asukohast), mille juurdepääsu piirangu eest vastutaja on kasutaja ja mille kehtivus on:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• saabunud ja juurdepääsupiirangut ei ole uuesti hinnatud</li> <li>• tulevikus</li> </ul> <p>Võimaldab vastutuse üle anda/määrata uue vastutaja.</p> <p>Juurdepääsupiiranguga ASUTUSESISEKS KASUTAMISEKS loend: dokumendi reg nr, dokumendi kuupäev, dokumendi pealkiri (lingitud), dokumendiliik, jpp alus, jpp kehtiv kuni kuupäev.</p> <p>Dokumendil, mille vastutus üle anti, muutub andmeväljade grupis "Juurdepääsupiirang" andmeväli "Juurdepääsupiirangu eest vastutaja" (teised dokumendi või antud andmeväljade grupi andmed ei muutu).</p>
12	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, dokumendipuu tasandi "asjatoimik" vastutus	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja vastutusel olevaid avatud asjatoimikuid, võimaldab vastutuse üle anda/määrata uue vastutaja.</p> <p>Asjatoimikute loend: dokumendipuu tasandi pealkiri, viit.</p> <p>Asjatoimik, mille vastutus üle antakse, asendub andmevälja "Asjatoimiku vastutaja" andmed kasutaja andmetega, kellele asjatoimik üle anti (teised tasandi andmeväljad ei muutu).</p>

13	Põhitoode	Minu seaded, kasutaja isiklik vaade, kasutaja andmed, vastutuse üleandmine, dokumendipuu tasandi "sari" ja "toimik" vastutus	<p>Kuvab "Vastutuse üleandmine" vahelehel kasutaja vastutusel olevaid dokumendipuu avatud tasandeid sari, toimik.</p> <p>Dokumendipuu tasandite loend: dokumendipuu tasandi pealkiri, viit.</p> <p>(Kasutaja ei saa ise vastutust üle anda, muudatuse saab teha <a href="#">dokumendihaldur</a> või <a href="#">administraator</a>.)</p>
14	Põhitoode	Vastutuse üleandmine kasutajale	<p>Võimaldab märgistada korraga kõik või märkida ükshaaval üleantavad objektid.</p> <p>Võimaldab määrata objektide üleandmise kuupäeva ja kellaaja.</p> <p>Vastutust saab üle anda mitmele teenistujale. Ülesanded/vastutused lähevad jaotamisele mitme kasutaja vahel.</p> <p>Kasutajakaardilt kustuvad objektid, mis on kellelegi teisele üleantud.</p> <p>Kasutajakaardilt on võimalik mitu korda alustada vastutuse üleandmist.</p>
15	Põhitoode	Vastutuse üleandmine, töölt lahkunud kasutaja	<p>Võimaldab vastutust anda üle 30 päeva jooksul ka siis, kui kasutaja ei ole enam aktiivse impordiga süsteemi imporditud (on töölt lahkunud). Menüüs: kasutajahaldus, administraatori menüü, kasutate haldus, ühe kasutaja muutmise vaade, vastutuse üleandmine - on töölt lahkunud kasutaja leitav ja tema eest on võimalik administraatoril, dokumendihalduril vastutust üle anda.</p> <p>(Muudetud 21.05.2026 käskkirjaga)</p>